



UASLP

Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

Acceso a la **Red Inalámbrica** de la UASLP

Alumnos | Académicos | Administrativos

Pasos a seguir:

1




Acceder al panel de control ingresando al menú inicio > **panel de control**.

2



Seleccionar en el panel de control la opción de **Centro de redes y recursos compartidos**.

3



Seleccionar en Centro de redes y recursos compartidos la opción de **Administrar redes inalámbricas**.

4



Seleccionar en Administrar redes inalámbricas la opción de **Agregar**.

5



Seleccionar la opción de **Crear un perfil de red manualmente**.

6




Especificar el **SSID** de la red a la que se realizara la conexión (UASLP-Alumnos, UASLP-Academicos, UASLP-Administrativos), seleccionar como **tipo de seguridad WPA2-Enterprise**, seleccionar como **tipo de cifrado AES**, habilitar la opción de **iniciar esta conexión automáticamente** y dar click en **siguiente**.

7



Seleccionar la opción de **cambiar la configuración de conexión**.

8



Seleccionar la pestaña de seguridad, escoger como método de autenticación de red **Microsoft: EAP protegido (PEAP)**, habilitar la opción de **recordar mis credenciales para esta conexión** posteriormente hacer click en la opción de **configuración**.

9



Deshabilitar la opción de **validar un certificado** de servidor, **habilitar** la opción de **habilitar reconexión rápida**, posteriormente hacer click en **configurar**.

10



Deshabilitar la opción de **usar automáticamente el nombre de inicio de sesión y contraseña de Windows**, posteriormente dar click en **aceptar**.

11



En la ventana de **Propiedades de EAP protegido** dar click en **aceptar**.

12




En la pestaña de **seguridad** seleccionar la opción de **configuración avanzada**.

13



En la pestaña de **configuración 802.1X** habilitamos la opción de **especificar modo de autenticación** seleccionando **autenticación de usuarios**, posteriormente dar click en **aceptar**.

14



En la ventana de **propiedades inalámbricas** dar click en **aceptar**.

15




En la ventana de **conectarse manualmente a una red inalámbricas** dar click en **cerrar**.

16



Conectarse a la nueva red inalámbrica.

17



Ingresar un **usuario y contraseña válida correspondiente al dominio de la UASLP**.

18



Verificar la correcta conexión a la red inalámbrica.

Invitados

Si no eres personal de la UASLP, solicita una cuenta de invitado en el área de informática